

Инструкция по обновлению teXet X-Watch TW-200



Обновление X-Watch TW-200



Этапы:

- Распаковка пакета
- Установка USB драйверов
- Выбор параметров приложения MTK tool
- Установка обновления


Внимание:

- обновление программного обеспечения приведёт к полному удалению файлов из памяти вашего устройства. Сохраните пользовательские данные перед сменой прошивки.
- Удостоверьтесь, что заряд аккумулятора устройства превышает 50%.
- Для обновления прошивки Потребуется права Администратора



Обновление X-Watch TW-200

1. Распаковка пакета:




Распакуйте архив в корневую папку диска C:

- ✓ MTK tool (приложение – прошивальщик)
- ✓ USB drivers (драйверы под разные ОС)
- ✓ Прошивка X-Watch TW-200 1.1 (папка с прошивкой)



Обновление X-Watch TW-200

2. Установка USB драйверов




Этапы установки USB драйвера:

- ✓ Вставьте USB кабель в порт ПК
- ✓ Запустите файл InstallDriver.exe
- ✓ Дождитесь завершения установки
- ✓ Перезагрузите компьютер



Обновление X-Watch TW-200

3. Выбор параметров приложения MTK tool




Запустите приложение Flash tool.exe в папке MTK tool:

- ✓ Вкладка Options → отметьте USB Download/Readback
- ✓ Вкладка Options → отметьте Format FAT
- ✓ Вкладка Options → Вкладка Backup and Restore →
→отметьте Backup



Обновление X-Watch TW-200


4. Установка обновления



В приложении Flash tool:

- ✓ Кнопка Scatter/Config File → выберите *.cfg файл из папки с прошивкой
- ✓ Кнопка Download Agent → выберите MTK AllInOne DA.bin в папке MTK tool
- ✓ Подключите выключенное TW-200 к USB порту → нажмите кнопку Download в Flash tool и дождитесь окончания процесса обновления. (на экране появится Зеленый круг)

X-Watch



Благодарим за внимание.

www.texet.ru